

## Indexfehler

### !!!!Nur für Supportpersonal und Administratoren!!!!

Wird bei der Arbeit in PC-BÜRO ein Indexfehler gemeldet gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Führen Sie bitte im Hauptmenü unter dem Punkt <Dienste - Service> und <Datenbank Service> die Indexfehlerreparatur durch.
2. Wurde hier die Reparatur nicht erfolgreich durchgeführt suchen Sie in der jeweiligen Datei diesen Index (achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung!) . Reparieren Sie diese Datei mit Tutil.exe .
3. Sollte auch dieser Versuch fehlschlagen führen Sie für alle Dateien mit der Endung ..X – und ..Y- (aus der Dateigruppe z. B. PCBArtikel.Y.. ) eine Sicherung durch und löschen diese Dateien dann in Ihrem aktuellen PC-BÜRO Verzeichnis. Anschließend rufen Sie Ihr Programm PC-BÜRO erneut auf und führen VOR dem Eintritt über den Menüpunkt „U“ ein Update durch.

Die nachfolgende Aufstellung hilft Ihnen die jeweilige Fehlermeldung richtig einzuordnen.  
Beispiel: Der Indexfehler „M\_Dat\_Art\_E\_BelNr\_AdrNr“ wird gemeldet Dieser Index gehört zur Datei PCBBelegKopf.

Oder der Index „M\_Art\_Eig8“ Gehört zu der Datei PCBArtikel.

<p><b><u>PCBAdressen</u></b>  MNr_AdrNr  MNr_Nam1  MNr_Nam2  MNr_PLZ  MNr_Stras  MNr_Ort  MNr_Tel1  MNr_Tel2  MNr_AdrGrup  MNr_Ku  MNr_Li  MNr_Pe  MNr_Ko  MNr_Ku_Nr  MNr_Li_Nr  MNr_Pe_Nr  MNr_Ko_Nr  MNr_DatevDe  MNr_DatevKr  MNr_AdrKoop</p>	<p><b><u>PCBArtikel</u></b>  M_Art_Nr1  M_Art_Nr2  M_Art_EAN  M_Art_ANrLief  M_Art_Bez1  M_Art_Bez2  M_Art_Bez3  M_Art_Bez4  M_Art_Bez5  M_Art_Bez6  M_Art_Eig1  M_Art_Eig2  M_Art_Eig3  M_Art_Eig4  M_Art_Eig5  M_Art_Eig6  M_Art_Eig7  M_Art_Eig8  Art_Nr1  M_Art_FehlBest_LieNrBest  M_Art_WGr  M_WGr_Art  M_Nr1  M_Nr2  M_EAN  M_Art_IntNet  TxV4  M_Art_Nr1_Zei_Spa  M_Art_AnHerst</p>	<p><b><u>PCBOP</u></b>  M_KtoNr  M_KtoNr_DebKrePer  M_KtoNr_Deb  M_KtoNr_Kre  M_KtoNr_Per  M_KtoNr_Dat_BelNr  M_KtoNr_Dat_BelNr_OPNr  M_EA_KtoNr_Dat_BelNr  M_EA_KtoNr_Dat_BelNr_OPNr  M_EA_Name_Dat_BelNr  M_KtoNr_EA_Dat_BelNr  M_Bruttobetrag  M_Belegdatum  M_Zahlungsdatum  M_KtoNr_MarkMahn  M_KtoNr_StaNr_StaBuNr  M_KtoNr_LO_StaNr_StaBuNr</p>
<p><b><u>PCBNummernKreis</u></b>  MNr_Art</p>	<p><b><u>PCBWarenguppen</u></b>  MNr_Adr_WGrNr  MNr_Adr_WgrBez  MNr_Adr_WGrNr</p>	<p><b><u>PCBPLZ</u></b>  P_LKZ  P_Ort  P_PLZ  P_Str</p>
<p><b><u>PCBArtikelArt</u></b>  Art</p>	<p><b><u>PCBPreislisten</u></b>  MNr_PNr</p>	<p><b><u>PCBAdressgruppen</u></b>  MNr_AdrGrup</p>
<p><b><u>PCBBelegKopf</u></b>  M_BelArt_E_BelNr_AdrNr  M_BelArt_E_BelNr  M_Art_E_Dat_BelNr_AdrNr  M_Dat_Art_E_BelNr_AdrNr  M_Art_E_AdrNr_BelNr  M_AdrNr_Art_E_BelNr  M_BelGrup_BuchStatus  M_BelGrup_BuchStatus_Gw  M_Art_Erl_E_AdrNr_Dat  M_Gw_BelArt_E_AdrNr_BelNr</p>	<p><b><u>PCBelegPos</u></b>  M_BArt_E_BNr_PosNr  M_BArt_E_BNr  M_AdrNr_Art_E_BelNr  M_Art_E_ArtNr_BelNr  M_ArtNr_Art_E_BelNr  M_Dat_Art_E_BelNr  M_Adr_Arti_Art_E_Dat_BNr  M_Arti_Adr_Art_E_Dat_BNr  M_EA_ArtNr_Art_E_BNr  M_EA_AdrNr_Art_E_BNr</p>	<p><b><u>PCBSeriennummern</u></b>  M_SerNrA  M_ArtiNr_SerNrA  M_SerTyp  M_SerArt  M_SerId1  M_SerId2  M_SerId3  M_Art_SerArtiNr  M_SerAdress  M_SerNrB</p>

M_AdrNr_Gw_BelNr M_BelGrup_Dat_BelGrupBu M_BelArt_E_AdrNam_BelNr M_EA_BelNr M_Adr_EA_Hi_BArt_E_BelNr M_Projekt_BelArt_E_BelNr M_BelArt_E_Ort_BelNr M_BelArt_E_PLZ_BelNr M_BelArt_E_BonAb_BelNr M_Kas_KasBerichtNr_BNr M_BelArt_E_FreBelNr	M_Kas_KBNr_KArt_KBArt_Nr M_Zaehl M_BenutzerNr_AdrNr M_WGr_ArtNr M_EA_Arti_ChRest_Dat M_EA_Arti_ChGruppe	M_BArt_BNr_BPos_Bdat M_BArt_BNr_Bpos M_BArt_BNr_BPosEin LebLauf
<b><u>PCBKassenschluessel</u></b> M_Nr M_Art_Nr M_Bez M_KasSchl M_Art_KasSchl M_Art_Zart M_Art_ZArt_Nr	<b><u>PCBKassebericht</u></b> M_KasNr_KB M_KasNr_KB_AnAb M_KasNr_AnAb M_PersNr_KB	<b><u>PCBKasseschlüsselArchiv</u></b> M_Nr M_Art_Nr M_Bez M_KasSchl M_Kas_KBNr_KasSchl
<b><u>PCBArtikelkalk</u></b> M_KArt_KartikNr M_KArt_KNr M_KArt_WGr	<b><u>PCBZahlungsbedingung</u></b> M_ZBNr M_Art M_Bez M_TagSk1 M_TagSk2	<b><u>PCBOp</u></b> M_BuNr_KtoNr_GJNr M_BuNr_GJNr_KtoNr M_KtoNr_Dat_BelNr M_KtoNr_Dat_BelNr_OPNr M_StaNr_StaBuNr_KtoNr